



**SAMSUNG TELECOM.  
RESEARCH, ISRAEL**

# Snap N' Go

안드로이드 플랫폼용

제품 버전 1.0

## 사용 설명서

개정 0.15

2010년 5월 4일



**Innovating Telecom.**



## 목차

<b>1 장: 소개.....</b>	<b>1</b>
1.1 개요 .....	1
1.2 SN'G 시스템 요구 사항 .....	1
1.3 SN'G 사용 전 준비 사항.....	2
1.4 사용자 터치 상호작용 .....	2
<b>2 장: PC 호스트에 SN'G PC 프로그램 설치 .....</b>	<b>3</b>
2.1 모바일 장치에서 USB 연결을 통해 SN'G PC 프로그램 설치 .....	3
2.2 웹에서 SN'G PC 프로그램 설치 .....	4
<b>3 장: SN'G 액세스, PC 호스트 연결 및 GUI .....</b>	<b>5</b>
3.1 SN'G 액세스 및 PC 호스트 연결 .....	5
3.2 SN'G 화면 레이아웃, 탐색 및 컨트롤 .....	7
3.3 PC 호스트 변경 .....	7
<b>4 장: SN'G 작동 .....</b>	<b>9</b>
4.1 개요 .....	9
4.2 기본 스냅 작동 .....	9
4.3 여러 파일 스냅 .....	11
4.4 텍스트 스냅 .....	12
4.5 이미지 스냅 .....	14
4.6 URL 주소 스냅 .....	15
4.7 OUTLOOK 모임 스냅 .....	16
<b>5 장: SN'G 작동 – 모바일 장치에서 PC 로.....</b>	<b>18</b>
5.1 모바일 장치에서 PC 로 파일 스냅 .....	18
5.2 모바일 장치에서 PC 의 전자 메일로 파일 스냅 .....	21
<b>6 장: SN'G 뷰파인더 조준의 예.....</b>	<b>23</b>



# 1장: 소개

## 1.1 개요

Snap N' Go(SN'G)는 PC와 모바일 장치 간에 콘텐츠를 손쉽게 전송할 수 있는 혁신적이고 강력한 모바일 장치용 툴입니다. PC 화면에서 원하는 아이템을 장치의 카메라 미리보기로 조준한 후 버튼을 눌러 "스냅"하면 됩니다. 스냅한 아이템은 모바일 장치에 무선으로 복사됩니다. 텍스트, 사진, 웹/HTML 링크(URL), 달력 행사 및 다양한 형식의 파일을 스냅할 수 있습니다. SN'G는 복사된 아이템을 나중에 편리하게 사용할 수 있도록 자동으로 모바일 장치의 적절한 위치에 둡니다.

SN'G는 PC와 모바일 장치 간에 콘텐츠를 전송할 수 있는 새롭고 흥미로운 기능을 제공하며, 이를 통해 사용 환경을 향상시키고 모바일 장치를 편리한 무선 "저장 장치"로 사용할 수 있습니다.

SN'G는 다음과 같은 기능을 제공합니다.

- **Internet Explorer: URL, 이미지 및 선택한 텍스트를 PC에서 모바일 장치로 스냅합니다.**
- **Outlook 일정: PC에서 모바일 달력 어플리케이션으로 Outlook 모임을 스냅합니다.** 여러 모임을 한 번에 스냅할 수 있습니다.
- **메모장: 선택한 텍스트 또는 전체 텍스트 파일을 PC에서 모바일 장치로 스냅합니다.**
- **Windows 탐색기(파일 관리자) 또는 바탕화면: 모든 유효한 파일 형식(비디오, 이미지, 텍스트, 음악 등)을 PC에서 모바일 장치로 스냅합니다.** 최대 파일 크기는 플랫폼에 따라 제한됩니다. 여러 파일을 스냅할 수 있습니다.
- **모바일 장치에서 PC에 있는 디렉토리로 파일을 스냅합니다.**
- **모바일 장치에서 첨부 파일을 통해 PC의 전자 메일로 파일을 스냅합니다.**

본 사용 설명서는 Snap N' Go(SN'G)의 액세스 및 사용 방법에 대한 필수 정보를 제공합니다.

---

**참고:** 본 문서에 표시된 화면 및 개체 이미지는 참조용으로만 제공되며 실제 폰에 나타나는 것과 다를 수 있습니다.

---

## 1.2 SN'G 시스템 요구 사항

SN'G 모바일 어플리케이션을 실행하려면 모바일 장치와 PC가 본 섹션에 명시된 요구 사항을 충족해야 합니다.

### 모바일 장치 요구 사항

#### 요구 사항

- 장치 카메라 방향이 표시 화면과 반대 방향
- 어플리케이션에서 카메라 미리보기 프레임에 액세스 가능
- 카메라 미리보기 해상도가 최소 QVGA 수준
- 최소 카메라 미리보기 프레임율: 7FPS

- 플랫폼에서 Wi-Fi 및 직렬 USB 연결 지원
- 플랫폼에서 이미지 미리보기 및 텍스트 보기 지원
- 플랫폼에서 파일 브라우저 어플리케이션 지원

#### 권장 사항

- Outlook 모임 스냅 기능: 플랫폼에 개인용 스케줄러/달력이 포함되어야 합니다.
- 북마크 스냅 기능: 플랫폼에 인터넷 브라우저가 포함되어야 합니다.

## PC 요구 사항

#### 작동 요구 사항

- 16비트 또는 32비트 색상 품질의 모니터 화면(8비트 또는 CRT 화면은 지원되지 않음)
- PC에 대한 무선 연결이 가능하며 정상 작동함  
**참고:** 특정 비표준 WiFi 라우터 구성에서는 SN'G에 연결하지 못할 수 있습니다.SNG PC 프로그램이 PC에 설치되어 실행 중(모바일 장치에서 USB 연결을 통해 SN'G PC 프로그램 설치의 지침 참조)

#### SNG PC 프로그램 설치 요구 사항

- Windows 버전 실행: XP(SP2 이상), Vista 또는 Windows 7
- 설치 패키지 다운로드를 위한 USB 또는 인터넷 연결

## 1.3 SN'G 사용 전 준비 사항

SN'G를 사용하여 PC에서 파일을 스냅하려면 먼저 다음 사항을 따라야 합니다.

- PC에 SN'G PC 프로그램 설치 - 모바일 장치에서 USB 연결을 통해 SN'G PC 프로그램 설치의 설명 참조
- 휴대폰과 PC 간에 무선 연결 활성화 - SN'G 액세스 및 PC 호스트 연결의 설명 참조

## 1.4 사용자 터치 상호작용

SN'G는 다음과 같은 햅틱 사용자 입력을 인식합니다.

- **두드리기** - 아이템을 선택합니다. 두 번 두드리기는 한 번 두드리기와 동일합니다.
- **플릭** - 플릭하는 방향으로 아이템 목록을 스크롤하여 아이템을 찾아봅니다.
- **드래그** - 화면의 영역/아이템을 터치하고 화면에 손가락을 댄 상태로 특정 방향으로 드래그합니다. 화면에서 손가락을 뗄 때까지 터치한 영역/아이템이 손가락과 함께 움직입니다. 사용자가 움직임의 속도를 제어합니다.

## 2장: PC 호스트에 SN'G PC 프로그램 설치

Snap N' Go PC 프로그램은 휴대폰에 연결하여 파일을 스냅하려는 PC에 설치해야 하는 Windows 기반의 PC 프로그램 패키지입니다.

모바일 장치에서 PC로 USB 케이블을 연결하면 SN'G PC 프로그램 패키지를 자동으로 설치할 수 있습니다. 또는 삼성 모바일 웹 사이트의 지원 페이지에서 자체 설치 패키지 파일을 다운로드할 수 있습니다.

### 2.1 모바일 장치에서 USB 연결을 통해 SN'G PC 프로그램 설치

휴대폰에 SN'G PC 프로그램 설치 패키지가 있어야 합니다. 표준 USB 케이블로 PC에 폰을 연결하기만 하면 SN'G PC 프로그램 설치가 시작됩니다.

#### ➤ USB 연결을 통해 SN'G PC 프로그램을 설치하려면

1. 휴대폰에서 PC의 USB 포트에 USB 케이블을 연결합니다.

케이블이 연결되면 아래 그림과 같이 작업 목록이 포함된 팝업 메뉴가 PC 화면에 나타납니다.



2. 목록에서 **Snap N' Go 설치** 옵션을 선택하고 확인을 누릅니다.

간단한 설치 과정을 안내하는 마법사와 함께 설치 프로그램이 열립니다.

성공적으로 설치가 완료되면 Snap N' Go  아이콘이 PC 바탕화면과 Windows 작업 표시줄의 알림 영역에 추가됩니다. SN'G PC 프로그램 옵션이 시작 메뉴에 추가됩니다.

Snap N' Go를 실행할지 여부를 묻는 메시지가 나타납니다. 예를 클릭하면 프로그램이 실행됩니다.

모바일 장치로 파일을 스냅하려면 PC를 다시 시작할 때마다 아이콘을 클릭하거나 시작 메뉴에서 선택하여 SN'G PC 프로그램을 실행해야 합니다.

PC에 SN'G PC 프로그램이 설치되면 모바일 장치에서 SNG 어플리케이션에 액세스하여 PC와 무선으로 연결할 수 있습니다. SN'G 액세스 및 PC 호스트 연결의 지침을 참조하십시오.

## 2.2 웹에서 SN'G PC 프로그램 설치

특정 이유로 인해 모바일 장치에서 SN'G PC 프로그램 설치 패키지를 사용할 수 없는 경우 웹에서 다운로드할 수 있습니다.

➤ 웹에서 SN'G PC 프로그램을 다운로드하여 설치하려면

1. PC의 인터넷 브라우저에서 삼성 모바일 웹 사이트의 지원 페이지로 이동합니다.



삼성 모바일 웹 사이트의 지원 페이지에서 다양한 삼성 휴대폰 모델의 관련 소프트웨어와 사용 설명서 파일을 검색하고 다운로드할 수 있습니다.

2. 지원 페이지에서 제공되는 다양한 검색 툴을 사용하여 **Snap N' Go**를 검색합니다.

Snap N' Go 어플리케이션에 대해 제공되는 관련 소프트웨어 및 사용 설명서 파일이 페이지에 나열됩니다.

3. 페이지의 **소프트웨어** 탭에서 SN'G PC 프로그램 설치 패키지의 링크를 클릭하여 다운로드합니다.

파일 다운로드가 시작됩니다. 성공적으로 다운로드되면 간단한 자동 설치 과정을 안내하는 마법사와 함께 패키지가 열립니다.

성공적으로 설치가 완료되면 Snap N' Go  아이콘이 PC 바탕화면과 Windows 작업 표시줄의 알림 영역에 추가됩니다. SN'G PC 프로그램 옵션이 시작 메뉴에 추가됩니다.

Snap N' Go를 실행할지 여부를 묻는 메시지가 나타납니다. 예를 클릭하면 프로그램이 실행됩니다.

모바일 장치로 파일을 스냅하려면 PC를 다시 시작할 때마다 아이콘을 클릭하거나 시작 메뉴에서 선택하여 SN'G PC 프로그램을 실행해야 합니다.

## 3장: SN'G 액세스, PC 호스트 연결 및 GUI

Snap N' Go 어플리케이션에 액세스한 후 가장 먼저 수행할 작업은 PC와의 무선 연결을 활성화하는 것입니다. 이 장에서는 이러한 방법과 SNG 화면 요소, 컨트롤 및 기본 설정에 대해 설명합니다.

### 3.1 SN'G 액세스 및 PC 호스트 연결


폰 바탕화면의 아이콘을 클릭하거나 폰 어플리케이션 메뉴에서 해당 옵션을 선택하여 SN'G 어플리케이션에 액세스할 수 있습니다.

**참고:** PC 호스트에 연결하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- ▶ SN'G PC 프로그램이 PC에 설치되어 있습니다.
- ▶ PC와 모바일 장치에서 무선 인터페이스가 활성화되어 있습니다.

#### ▶ SN'G에 액세스하고 PC 호스트에 연결하려면

1. PC에서 SN'G PC 프로그램이 실행 중인지 확인하고, 실행 중이 아닌 경우 PC

바탕화면/작업 표시줄에서  아이콘을 클릭하거나 시작 메뉴에서 선택하여 실행합니다. (PC를 다시 시작할 때마다 SN'G PC 프로그램을 다시 실행해야 SNG 모바일 장치와 연결할 수 있습니다.)


2. 모바일 장치의 대기 화면에서 **Snap N' Go**  아이콘을 선택하거나 어플리케이션 메뉴에서 해당 옵션을 선택합니다.

모바일 장치에 아래 그림과 같이 현재 위치에서 연결이 가능한 PC를 보여 주는 목록이 열립니다.




3. 표시된 목록에서 연결할 PC 호스트를 선택합니다.

모바일 화면에 다음 메시지가 표시됩니다.




SN'G 어플리케이션에서 선택한 PC에 접속하려고 하면 PC 화면에 다음 대화 상자가 나타납니다.



4. 예를 눌러 연결을 설정합니다.

이렇게 하면 PC와 모바일 장치 간에 SN'G 연결이 설정되어 실행됩니다.

아래 그림과 같이 모바일 화면에 **SN'G 미리보기 화면**이 표시됩니다.




이제 Snap N' Go 어플리케이션을 사용하여 PC와 휴대폰 간에 파일을 스냅할 수 있습니다.

SN'G 화면에 대한 간략한 설명은 SN'G 화면 레이아웃, 탐색 및 컨트롤을 참조하고, 어플리케이션 사용 방법에 대한 지침은 SN'G 작동 장을 참조하십시오.

## 3.2 SN'G 화면 레이아웃, 탐색 및 컨트롤

SN'G 어플리케이션은 아래 그림과 같이 SNG 미리보기 화면 요소 및 폰 키를 비롯한 몇 가지 간단한 컨트롤을 제공합니다.




SN'G 컨트롤 요소의 기능은 다음과 같습니다.

- **뷰파인더:** 이 흰색 직사각형 프레임을 사용하여 스냅할 PC 화면의 아이템을 조준합니다.
- **종료:** 폰의 뒤로 키를 눌러 언제든지 **SN'G** 어플리케이션을 종료합니다.
- **스냅 버튼(소프트 키):** PC와 모바일 장치 간에 전송할 대상 아이템/대상 위치를 선택합니다.
- **게시 버튼(소프트 키):** PC로 보낼 모바일 장치의 파일을 선택합니다.
- **호스트 변경 버튼(소프트 키):** 파일 전송을 위해 **SN'G** 어플리케이션을 다른 PC에 연결합니다.
- **도움말 버튼(소프트 키):** 기본적인 **SN'G** 사용 지침을 제공하는 도움말에 액세스합니다. 어플리케이션 사용 방법에 대한 자세한 지침은 **SN'G** 작동 장을 참조하십시오.

## 3.3 PC 호스트 변경

언제든지 스냅하려는 PC 호스트를 변경할 수 있습니다. 예를 들어 파일을 한 PC에서 모바일 장치로 스냅한 후 다른 PC로 보낼 수 있습니다.

**참고:** 새로운 PC 호스트에 연결하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- ▶ 새로운 PC의 무선 인터페이스가 작동합니다.
- ▶ **SN'G PC 프로그램이 새로운 PC에 설치되어 실행 중입니다. 프로그램이 실행 중이 아닌 경우 PC 바탕화면/작업 표시줄의  아이콘을 클릭하거나 시작 메뉴에서 선택하여 실행합니다.**

➤ **SN'G를 다른 PC에 연결하려면**



- SN'G 미리보기 화면에서 **호스트 변경**  소프트 키를 누릅니다.

현재 위치에서 연결이 가능한 PC를 보여 주는 목록이 열립니다. 모바일 장치에 현재 연결되어 있는 PC 호스트에는 기호가 표시됩니다.

- 표시된 목록에서 연결할 새 PC를 선택하고 SN'G 액세스 및 PC 호스트 연결 섹션에 설명된 최초 연결 방법과 동일하게 진행합니다.

## 4장: SN'G 작동

### 4.1 개요


이 장에서는 SN'G 모바일 어플리케이션을 사용하여 텍스트, 파일, URL 및 Outlook 모임을 PC에서 휴대폰으로 복사하고 휴대폰에서 PC로 파일을 복사하는 방법을 설명합니다. 일반적인 SN'G 작동 방법을 먼저 설명합니다. 다양한 유형의 아이템을 스냅하는 구체적인 방법은 이후 섹션에서 설명합니다.

**참고:** 이 장의 지침에서는 대상 PC에 이미 SN'G 프로그램을 설치했고(*모바일 장치에서 USB 연결을 통해 SN'G PC 프로그램 설치의 설명 참조*) PC와 휴대폰이 정상적으로 연결되어 있다고(*SN'G 액세스 및 PC 호스트 연결의 설명 참조*) 가정합니다.

### 4.2 기본 스냅 작동

기본적인 SN'G 작동 흐름은 다음과 같습니다.


1. SN'G 미리보기 화면을 살펴본 후 폰으로 PC 화면을 조준합니다. 폰을 움직여 아래 그림과 같이 스냅(복사)할 PC 화면의 아이템에 SN'G 뷰파인더 마커의 초점을 맞춥니다.



**참고:** 스냅할 대상 PC의 아이템이나 대상 위치를 선택할 때는 대상 PC 화면 영역이 SN'G 미리보기 화면의 최소 절반을 차지하도록 휴대폰으로 PC 화면을 조준하고 PC 화면과 최소 15cm 이상, 약 1m 이하의 거리를 유지해야 합니다.

2. 대상 파일이 SN'G 뷰파인더에 들어왔으면 **스냅** 버튼을 누릅니다. 몇 초 후 촬영음이 들릴 때까지 휴대폰을 대상 위에 가만히 들고 있어야 합니다.

스냅 버튼을 누르면 PC 화면이 잠시 동안 아래 그림과 같은 특수 마커 화면으로 바뀝니다.




촬영음이 들리면 SN'G에서 대상을 성공적으로 인식했으므로 이제 자유롭게 휴대폰을 움직이거나 내려 놓을 수 있습니다. 그러나 전송에 성공하려면 일반적인 무선 통신 범위를 벗어나지 말아야 합니다.

파일 전송이 시작되고 아래 그림과 같이 진행 바가 표시된 팝업 창이 나타납니다.



표시된 파일을 원하지 않는 경우에는 **취소** 버튼을 눌러 전송을 중단하고 뷰파인더로 올바른 파일을 다시 선택할 수 있습니다.

전송 시간은 컨텐츠 크기에 따라 다릅니다. 파일이 성공적으로 휴대폰에 복사되면 아래 그림과 같이 파일 이름 및 폰에 저장된 위치가 표시된 메시지가 나타납니다.



SN'G는 전송된 아이템을 유형에 따라 자동으로 폰의 적절한 위치에 둡니다. 각 유형의 대상 위치는 아래 표와 같습니다.

스냅한 아이템	휴대폰의 대상 위치
텍스트	사용자가 선택한 적절한 어플리케이션. 예: SMS, 메모, 텍스트 편집기, 메일 어플리케이션
URL	북마크/즐거찾기
Outlook 행사(모임/약속)	일정 어플리케이션
파일(사진, 비디오, 텍스트, 음악 등)	모든 파일이 폰의 SD 카드에 있는 SNG 디렉토리(sdcard/SNG)에 저장됩니다.  일반적으로 사용하는 폰 어플리케이션으로 이 위치에서 파일을 보거나 재생할 수 있습니다.

### 3. 확인을 눌러 SN'G 미리보기 화면으로 돌아갑니다.

여기서 폰의 뒤로 키를 눌러 SN'G 어플리케이션을 종료할 수도 있고, 스냅할 아이템이 더 있는 경우 뷰파인더로 새로운 아이템을 조준하고 같은 과정을 반복할 수도 있습니다.


참고: 여러 파일을 한 번에 스냅할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 여러 파일 스냅 섹션을 참조하십시오.

## 4.3 여러 파일 스냅

여러 파일을 선택하여 PC에서 모바일 장치로 스냅할 수 있습니다. 다음 항목을 여러 개 선택할 수 있습니다.


- Outlook의 달력 행사
- Windows 탐색기의 파일
- PC 바탕화면의 파일

여러 파일을 스냅하는 방법은 개별 파일의 경우와 동일하지만, 스냅 버튼을 누르기 전에 아래 예와 같이 PC 창에서 스냅할 모든 파일을 선택(강조 표시)해야 한다는 점이 다릅니다.



- 여러 파일을 선택한 후 파일 중 하나에 초점을 맞추고 스냅 버튼을 눌러 파일 전송을 시작합니다.

여러 파일을 스냅하는 경우 모든 파일이 성공적으로 전송되면 아래 그림과 같이 저장된 파일 개수와 저장된 위치가 표시된 저장 완료 알림이 나타납니다.



## 4.4 텍스트 스냅


PC 화면에서 선택한 텍스트를 스냅하여 메모/SMS/전자 메일에 넣거나 휴대폰의 기타 텍스트 어플리케이션에 넣을 수 있습니다. MS Internet Explorer 또는 메모장 편집기에서 텍스트를 스냅할 수 있습니다.

### ➤ 텍스트를 스냅하려면


1. PC 화면에서 복사할 텍스트를 선택(강조 표시)합니다. 이렇게 선택한 텍스트만 복사됩니다.

**참고:** 메모장 텍스트 파일에서 스냅하는 경우 선택(강조 표시)한 텍스트가 없으면 조준된 파일의 모든 텍스트가 복사됩니다.

2. 폰에서 SN'G에 액세스하고 아래 그림과 같이 뷰파인더 마커로 원하는 텍스트를 조준합니다.




Internet Explorer에서 텍스트를 강조 표시하여 선택한 예



메모장에서 텍스트를 강조 표시하여 선택한 예

3. 스냅 버튼을 눌러 전송을 시작합니다.

스냅 버튼을 누르면 다음과 같은 메시지가 나타납니다.



4. **확인**을 눌러 복사하려는 텍스트임을 확인합니다.

모바일 장치에 있는 텍스트 처리에 적합한 어플리케이션 목록이 아래 그림과 같이 표시됩니다.



5. 목록에서 원하는 어플리케이션을 선택합니다.

선택한 어플리케이션이 열리고 스냅한 텍스트가 새로 열린 메시지 또는 메모에 표시됩니다. 이제 평소대로 메모/SMS/전자 메일을 작성하고 처리합니다.


메모/SMS/전자 메일을 완성하여 전송하고 어플리케이션을 닫으면 **SN'G** 미리보기 화면으로 돌아갑니다.

## 4.5 이미지 스냅

PC 화면에서 선택한 이미지 파일을 스냅하여 휴대폰에 저장할 수 있습니다.

### ➤ 이미지를 스냅하려면

1. **SN'G** 미리보기 화면을 살펴본 후 폰으로 PC 화면을 조준합니다. 폰을 움직여 아래 그림과 같이 스냅할 PC 화면의 아이템에 **SN'G** 뷰파인더 마커의 초점을 맞춘 다음 **스냅** 버튼을 누릅니다.



선택한 이미지의 전송이 시작되고 진행 바가 표시됩니다.



이미지가 저장되면 아래와 같이 저장된 파일 위치 및 축소판이 표시된 알림 메시지가 나타납니다.



여러 이미지를 스냅한 경우에는 모든 파일이 저장되어야 저장 완료 알림이 나타나며 축소판 그림은 표시되지 않습니다.

SN'G는 자동으로 SD 카드의 SNG 디렉토리에 파일을 둡니다.


폰에 있는 일반적인 사진 뷰어나 사진 앨범 어플리케이션을 사용하여 이러한 파일을 볼 수 있습니다.

## 4.6 URL 주소 스냅

PC의 MS Internet Explorer 주소 표시줄에서 URL을 스냅하여 휴대폰의 북마크에 추가할 수 있습니다.

### ➤ 웹 링크(URL 주소)를 스냅하려면

1. PC에서 Internet Explorer로 원하는 웹 페이지를 엽니다.
2. 아래 그림과 같이 SN'G 뷰파인더로 브라우저의 URL 주소 상자를 조준한 다음 스냅 버튼을 누릅니다.



아래와 같이 모바일 화면의 메시지에 스냅한 URL의 세부 사항이 표시됩니다.




3. **확인**을 눌러 휴대폰의 웹 브라우저 북마크에 URL을 저장합니다.  
URL을 북마크에 저장했다는 알림을 받은 후 SN'G 미리보기 화면으로 돌아갑니다.

## 4.7 Outlook 모임 스냅


Outlook 일정에서 일, 주, 작업 주 또는 월 보기의 달력 행사를 모바일 달력으로 스냅할 수 있습니다.

### ➤ Outlook 달력 행사를 스냅하려면

1. PC의 Outlook 어플리케이션 일정에서 원하는 행사가 있는 날짜를 엽니다.
2. 아래 그림과 같이 Outlook 일정 화면에서 원하는 행사를 SN'G 뷰파인더로 조준한 다음 스냅 버튼을 누릅니다.



아래와 같이 모바일 화면의 메시지에 스냅한 행사의 세부 사항이 표시됩니다.



3. **확인**을 누르면 스냅한 행사가 모바일 달력에 추가됩니다.

모임이 생성되면 알림을 받은 후 미리보기 화면으로 돌아갑니다.

여러 모임을 선택하여 한 번에 스냅할 수 있습니다. 이러한 경우 모바일 달력에 저장된 각 모임에 대해 알림을 받게 됩니다.

---

**참고:** 스냅한 모임에 첨부 파일이 포함되어 있으면 모바일 플랫폼에서 이 기능을 지원할 수 있는 경우에만 첨부 파일을 가져오게 됩니다.

---

## 5장: SN'G 작동 – 모바일 장치에서 PC로

이 장에서는 SN'G 모바일 어플리케이션을 사용하여 모바일 장치에서 PC로 파일을 복사하는 방법에 대해 설명합니다. 일반적인 작동 방법은 SN'G 작동 장에서 이전에 설명한 PC에서 휴대폰으로 스냅하는 방법과 동일합니다.

### 5.1 모바일 장치에서 PC로 파일 스냅


SN'G를 사용하여 폰에서 PC로 파일을 스냅할 수 있습니다. 선택한 파일을 PC로 전송하여 다음 위치에 둘 수 있습니다.

PC 바탕화면


Windows 탐색기(파일 관리자) 어플리케이션을 통해 PC의 모든 디렉토리에 저장

➤ 모바일 장치에서 PC로 파일을 스냅하려면

1. 아래 그림과 같이 SN'G 미리보기 화면에서 게시 버튼을 누릅니다.



모바일 장치에서 아래 그림과 같이 다양한 파일 형식을 찾는 데 적합한 설치된 어플리케이션 목록이 표시됩니다.




2. 스냅하려는 파일 형식을 선택하는 데 적합한 어플리케이션/범주를 목록에서 선택합니다. 예를 들어 이미지를 선택하려면 사진 뷰어를, 음악 파일을 선택하려면 미디어 플레이어를 선택합니다.

선택한 모바일 어플리케이션이 별도의 창에 열립니다.

3. 모바일 어플리케이션에서 필요에 따라 원하는 파일을 선택합니다.


선택을 마치면 브라우저 어플리케이션 창이 닫히고 아래 그림과 같이 선택한 파일 이름이 표시된 SN'G 미리보기 화면으로 돌아갑니다.



스냅 버튼 아이콘이 변경되었으며, 모바일 장치 *에서* 파일이 전송된다는 전송 방향을 나타냅니다.


이제 PC의 대상 위치를 선택해야 합니다.

4. PC 화면의 원하는 대상 위치(예: 아래 그림과 같은 Windows 탐색기 창)에 SN'G 뷰파인더 마커의 초점을 맞춘 후 **스냅** 버튼을 누릅니다.



몇 초 후 촬영음이 들릴 때까지 휴대폰을 대상 위치 위에 가만히 들고 있어야 합니다.

스냅 버튼을 누르면 PC 화면이 잠시 동안 아래 그림과 같은 특수 마커 화면으로 바뀝니다.



촬영음이 들리면 SN'G에서 대상 위치를 성공적으로 인식했으므로 이제 자유롭게 휴대폰을 움직이거나 내려 놓을 수 있습니다. 그러나 전송에 성공하려면 일반적인 무선 통신 범위를 벗어나지 말아야 합니다.


PC의 선택한 대상 위치로 파일이 전송됩니다.

파일이 성공적으로 PC에 스냅되었다는 알림이 아래와 같이 모바일 화면에 나타납니다.



5. **확인**을 눌러 SN'G 미리보기 화면으로 돌아갑니다.

이제 스냅한 파일이 PC의 대상 위치에 나타납니다. 예를 들어 아래 그림에서는 선택한 "R&D docs" 디렉토리에 파일이 삽입되었습니다.




여기서 폰의 **뒤로** 키를 눌러 SN'G를 종료하거나 아이템을 더 스냅할 수 있습니다.

## 5.2 모바일 장치에서 PC의 전자 메일로 파일 스냅


SN'G를 사용하여 폰에서 파일을 스냅한 후 PC의 전자 메일 메시지에 첨부 파일로 직접 보낼 수 있습니다.

### ➤ PC의 전자 메일 첨부 파일로 파일을 스냅하려면


1. 아래 그림과 같이 SN'G 미리보기 화면에서 게시 버튼을 누릅니다.




모바일 장치에서 아래 그림과 같이 다양한 파일 형식을 찾는 데 적합한 설치된 어플리케이션 목록이 표시됩니다.



2. 스냅하려는 파일 형식을 선택하는 데 적합한 어플리케이션/범주를 목록에서 선택합니다. 예를 들어 이미지를 선택하려면 사진 뷰어를, 음악 파일을 선택하려면 미디어 플레이어를 선택합니다.  
선택한 모바일 어플리케이션이 별도의 창에 열립니다.
3. 모바일 어플리케이션에서 필요에 따라 원하는 파일을 선택합니다.  
선택을 마치면 브라우저 어플리케이션 창이 닫히고 선택한 파일 이름이 표시된 SN'G 미리보기 화면으로 돌아갑니다.  
다음으로 PC의 대상 위치를 선택해야 합니다.
4. 아래 그림과 같이 열려 있는 Outlook 전자 메일 메시지 위에 SN'G 뷰파인더 마커의 초점을 맞춘 후 스냅 버튼을 누릅니다.



몇 초 후 촬영음이 들릴 때까지 휴대폰을 대상 위치 위에 가만히 들고 있어야 합니다. 스냅 버튼을 누르면 PC 화면이 잠시 동안 아래 그림과 같은 특수 마커 화면으로 바뀝니다.




촬영음이 들리면 SN'G에서 대상 위치를 성공적으로 인식했으므로 이제 자유롭게 휴대폰을 움직이거나 내려 놓을 수 있습니다. 그러나 전송에 성공하려면 일반적인 무선 통신 범위를 벗어나지 말아야 합니다.

PC의 선택한 전자 메일로 파일이 전송됩니다.

파일이 성공적으로 PC에 전송되면 모바일 화면에 알림이 나타납니다.


이제 스냅한 파일이 아래 그림과 같이 PC에서 대상 전자 메일에 첨부 파일로 나타납니다.




여기서 폰의 뒤로 키를 눌러 SN'G를 종료하거나 아이템을 더 스냅할 수 있습니다.

## 6장: SN'G 뷰파인더 조준의 예


이 장에는 PC 화면에서 다양한 아이템 유형을 선택할 때 SN'G 뷰파인더를 조준하는 위치와 방법을 보여 주는 추가 스크린샷 예제가 포함되어 있습니다.




1. Internet Explorer – URL 초점 맞추기 및 스냅



2. Windows 탐색기 – 여러 파일 초점 맞추기 및 스냅(사용자가 마우스를 사용하여 PC 화면에서 파일을 미리 선택)




**3. Windows 탐색기 - 단일 파일 초점 맞추기 및 스냅**



**4. Internet Explorer - 단일 이미지 초점 맞추기 및 스냅**



**5. Internet Explorer** – 선택한 텍스트 초점 맞추기 및 스냅(사용자가 마우스를 사용하여 PC 화면에서 텍스트를 미리 선택)



**6. Outlook** – 단일 모임 초점 맞추기 및 스냅